

Die Vertragshauptmasken (VS) sind sowohl in bezug auf die Zahl der Einzelrisiken als auch auf die Speicherung von speziellen Vertragsbedingungen begrenzt. Aus diesem Grund steht in vielen, aber nicht allen Sparten, zur VS-Maske eine ergänzende Maske Weitere Daten (WD) zur Verfügung.

Wenn es um die Erfassung zusätzlicher Einzelrisiken geht, sollte statt der Verwendung der WD-Maske besser komplett auf die ED-Maske umgestellt werden, da diese nicht begrenzt ist und wesentlich bessere Möglichkeiten bietet.

Maskenaufbau/Datenfelder

Zugehöriger Kunde und Versicherer
Zugehöriger Vertrag

- Spartenspezifischer WD-Bereich enthält ergänzend zur zugehörigen Vertragshauptmaske:
- zusätzliche Einzelrisiken
 - spezielle Selbstbeteiligungen
 - weitere mitversich. Personen
 - zusätzliche Angaben zum Risiko und zur Deckung

Abb.1: WD-Maske für Sparte 150 (Gebäude)

The screenshot shows the 'Weitere Daten Gebäudeversicherung [WD150]' form. It contains fields for customer and insurer information, building details (Baujahr, Bauart, etc.), and a table for 'Weitere versicherte Risiken'. The 'WD' button is circled in the bottom right corner.

Wechsel zwischen WD und WF-Maske

Die Funktionen

- WD-Maske drucken
- WD-Maske löschen

- WD-Maske neu berechnen [Rechnen]
- Rechensperre [RSP]
- Brutto/Netto-Umrechnung [B/N]
- Integrierter Rechner [IR]

Abb.2: WD-Maske für Sparte 800 (Leben/Renten)

The screenshot shows the 'Weitere Daten Allgemein [WD000]' form. It contains fields for customer and insurer information, policy details (Bezugsberechtigung, Tod vor Leistungbeginn, etc.), and a table for 'Weitere versicherte Risiken'. The 'WD' button is circled in the bottom right corner.

Erläuterungen zum spartenspezifischen WD-Bereich

Spartenspezifischer Bereich

[▲ Übersicht ▲](#)

Der spartenspezifische WD-Bereich ist eine Ergänzung des spartenspezifischen Bereichs der Vertragshauptmaske (VS). Die WD-Masken erfüllen je nach Sparte unterschiedliche Funktionen.

Wenn es nur um die Erfassung zusätzlicher Einzelrisiken geht, ist die WD-Maske nicht erste Wahl. Hierfür bietet sich eher die Umstellung der Erfassung auf die (unbegrenzte) Einzeldeklaration (ED) an.

In anderen Fällen enthält die WD-Maske zusätzliche wichtige Felder zur Beschreibung des Vertrages und der versicherten Risiken, wie zum Beispiel für Gebäude (WD 150) oder Leben/Renten (WD 800).

Wenn die in der WD-Maske erfassten zusätzlichen Risiken mit einem Zusatzbeitrag verknüpft sind, wird die Summe dieser Beträge beim Speichern automatisch in die VS-Maske übernommen.

Erläuterungen der Funktionen

WD-Maske drucken

[▲ Übersicht ▲](#)

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Maske Weitere Daten drucken	Ein Ausdruck des Maskenlayout des Konsolenprogramms.
Vertragsdokumentation extern (für den Kunden)	Ein zusammenfassender Standardausdruck des zugehörigen Vertrages mit den wichtigsten Daten in optisch ansprechender Form und damit auch zur Weitergabe an den Kunden geeignet.
Vertragsdokumentation extern + intern	Möglichkeiten eines inhaltlich mehr oder weniger umfassenden Ausdrucks des zugehörigen Vertrages in der Regel für den internen Gebrauch z. B.: – Mit oder ohne Ausgabe der Beitragssätze und Prämien – Mit Ausgabe der Einzeldeklarationen – Mit Liste der zugeordneten Anlagen

WD-Maske löschen

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Funktion zum Löschen der WD-Maske kann über das Menü Allgemein oder durch <Umsch+F1> aufgerufen werden.

WD-Maske neu berechnen (Button [Rechnen])

[▲ Übersicht ▲](#)

Der Button [Rechnen] bzw. die Taste <F5> lösen analog zur VS-Maske die spartenspezifischen Rechenfunktionen aus.

Rechensperre (Button [RSP])

[▲ Übersicht ▲](#)

Wenn für den Gesamtvertrag eine Rechensperre gesetzt ist, gilt dies auch für die WD-Maske. Das Setzen der Rechensperre (Button [RSP] oder <Strg+F5>) schützt eine manuelle Erfassung vor einem Überrechnen durch versehentliches Betätigen des Buttons [Rechnen] oder der Taste <F5>.

Wechsel Brutto/Netto-Darstellung (Button [B/N])

[▲ Übersicht ▲](#)

Die Anzeige der Teilprämien in den Spartenmasken der IVM-Software erfolgt je nach Sparte entweder in einer Brutto- oder einer Nettodarstellung. Mit dem Button [B/N] ist eine temporäre Umschaltung bzw. Umrechnung zwischen beiden Darstellungen möglich.

Die Funktion ist analog der gleichnamigen in der Vertragshauptmaske. Dort finden Sie Anwendungsbeispiele hierzu:

▷ **Kap. „Vertragshauptmaske“**

Integrierter Rechner (Button [IR] oder Taste <+>)

[▲ Übersicht ▲](#)

Aus numerischen Datenfeldern der Vertragshauptmaske und weiterer Masken der Vertragsebene heraus, lässt sich ein integrierter Rechner aufrufen (Button [IR] oder Taste <+>). Mögliche Rechenoperationen sind die vier Grundrechenarten, prozentuale Umrechnung sowie eine DEM/EUR-Umrechnungsfunktion.