

Mit dem Unterbrechungsmenü steht eine flexible und jederzeit verfügbare Funktion zum Task- und Drucker-Management zur Verfügung. Diese ist praktisch jederzeit aus allen Masken der IVM-Software aufrufbar. Die aktuelle Bearbeitung oder ein gestarteter Programmlauf werden hierzu sofort unterbrochen.

Der Aufruf erfolgt generell mit der Taste **<Umsch+F10>**. Dies gilt sowohl für die Windows-Tasks als auch die Konsolen-Tasks.

In den Windows-Tasks ist der Aufruf auch über das Menü System oder den Button [ZM] möglich, wenn nicht gerade ein modaler Unterdialog aufgerufen ist.

Abb.1: Titelzeile einer IVM-Maske mit dem Menü [ZM]





Abb.2: Das Unterbrechungsmenü



Task-Management

Drucker-Management

System-Informationen

Funktionen des Unterbrechungsmenüs

Task-Management

▲ Übersicht ▲

Mit dem Aufruf des Unterbrechungsmenüs wird eine IVM-Task unterbrochen bzw. angehalten. Die IVM-Task zeigt in der Regel entweder eine Dialogmaske an oder es wird ein längerer Programmlauf abgearbeitet. Das Task-Management bietet jetzt folgende Möglichkeiten:

<Esc> - Funktion abbrechen

Die unterbrochene und angehaltene Funktion wird abgebrochen. Bei einer Dialogmaske bedeutet dies in der Regel den Rücksprung auf die vorherige Maske. Hierbei werden die gerade geänderten Daten nicht gespeichert. Bei einem Programmlauf bedeutet dies den Abbruch.

<Ret> - Funktion fortsetzen

Die unterbrochene und angehaltene Funktion wird wieder aufgenommen und fortgesetzt. Bei einer Dialogmaske bedeutet dies einfach die Rückkehr in die Maske, bei einem Programmlauf dessen Fortsetzung.

<Umsch+F10> - IVM-Task komplett beenden

Hiermit kann die aktuelle IVM-Task in einem Schritt komplett beendet werden. Befindet man sich in einer Dialogmaske, so werden die vor der Unterbrechung bereits erfassten Daten in der Regel automatisch gespeichert.

<Umsch+F5> - Signalton ein- und ausschalten

Hiermit kann für die aktuelle IVM-Task der Signalton ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Einstellung ist temporär und geht mit dem Beenden der Task wieder verloren. Eine dauerhafte Voreinstellung ist innerhalb der IVM-Konfiguration möglich.

<Strg+F12> - Modus des IVM-Beenden stoppen

Um die IVM-Software mit allen aktivierten IVM-Tasks komplett zu schließen, kann im IVM-Zentralmenü mit der Taste <F5> der Modus des IVM-Beenden gestartet werden. Dieser bewirkt, dass eine IVM-Task nach der anderen in den Vordergrund geholt wird, um diese zu prüfen und anschließend zu beenden. Es besteht dann keine Möglichkeit mehr, das IVM-Zentralmenü aufzurufen. Wenn man aber das IVM wider Erwarten nicht beenden möchte, kann man über diese Funktion im IVM-Unterbrechungsmenü wieder zur normalen Bearbeitung zurückkehren.

<F12> - Sprung zum IVM-Zentralmenü

Wie in allen IVM-Masken kann auch aus dem IVM-Unterbrechungsmenü mit der Taste <F12> direkt zum IVM-Zentralmenü gesprungen werden.

Drucker-Management

▲ Übersicht ▲

Das Unterbrechungsmenü ermöglicht es, jederzeit nachzusehen, welcher Drucker zur Zeit aktiv ist. Außerdem können ein anderer Drucker ausgewählt bzw. die Eigenschaften des aktuellen Druckers geändert werden. Die durchgeführten Änderungen gelten nur für die jeweils aufgerufene IVM-Task.

<F1> - Anderen Windows-Drucker auswählen

Es kann einer der auf diesem Arbeitsplatz unter Windows lokal installierten Drucker ausgewählt und aktiviert werden.

<F2> - Anderen IVM-Drucker auswählen

Es kann einer der unter IVM zentral eingerichteten Drucker ausgewählt und aktiviert werden (siehe auch IVM-Konfiguration). Hierbei ist zu beachten, dass ein zentral eingerichteter Drucker nicht auf allen Arbeitsplätzen verfügbar sein muss.

<F3> - Eigenschaften des Druckers

Es können die Eigenschaften des aktuellen Druckers angezeigt bzw. geändert werden. Hierzu zählen die Festlegung der Papierquelle (Schachtansteuerung), die Auswahl zwischen Hoch- und Querformat sowie die Duplexansteuerung. Die Druckereigenschaften sind nur für unter Windows installierte Drucker aufrufbar.

<F4> - Aktuelle Seite ausdrucken

Hiermit kann der Ausdruck einer angefangenen Seite erzwungen werden, wenn sie nicht automatisch ausgeworfen wird.

System-Informationen

▲ Übersicht ▲

Im Unterbrechungsmenü werden auch einige wichtige Systeminformationen angezeigt wie die aktuelle Systemwährung und Informationen zum aktuellen Buchungsjahr.