

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : November / Dezember 2019

1. Erweiterung der Inkassomaske (AI)

Die Inkassomaske wurde um eine Kennzeichnung „**H**“ (Hauptfälligkeit) zur Unterscheidung von Nebenfälligkeiten erweitert. Diese wird im Rahmen einer automatischen Sollstellung automatisch gesetzt. Bei der manuellen Inkassoanlage besteht keine Automatik, aber eine manuelle Setzung ist möglich. Ein Ändern (per Button [**HF**] oder Taste **Strg+F8**) bleibt solange möglich, wie der Inkassosatz noch nicht erledigt ist.

Dieses Kennzeichen kann beim Rechnungsdruck verwendet werden, um bestimmte Textzeilen ein- oder auszublenden (neue Variable [**AI.HFX**]).

2. Ansteuerung von Beteiligungsstrukturen (VS, AI, SA)

Die neue Variable [**BTX**] erlaubt es, bestimmte Textblöcke abhängig davon ein- oder auszublenden, ob der Vertrag, Inkassosatz oder Schaden eine Beteiligungsstruktur hat oder nicht. Zusätzlich zu der genannten vorgangsunabhängigen Variablen [**BTX**] gibt es die vorgangsspezifischen Varianten [**VS.BTX**], [**AI.BTX**] und [**SA.BTX**].

3. Neue Variante der Druckliste Agenturinkasso zum Kunden

In der Inkassoübersicht AI zum Kunden wurde im Rahmen der Druckfunktionen die Standardliste (F5) neu gestaltet und zwar als zweizeilige Liste, welche im Gegensatz zur Kurzliste (einzeilig) zusätzlich Angaben zur **Untersparte** bzw. **Kennzeichen** oder zum **Objekt** enthält. Die bisherige ausführlichere Fassung der Standardliste ist jetzt unter den weiteren Optionen (F8) zu finden.

4. Fortsetzung Umstellung der Agentur- und Finanzbuchhaltung als Windows-Task

Die neue IVM-Windows-Task „Agentur- und Finanzbuchhaltung“ enthält jetzt auch die Funktionen der **Summen- und Saldenliste** sowie der FiBu-Bausteine (**Bilanz**, **GuV** etc.). Zu finden sind diese Funktionen in der Übersicht der Finanzbuchhaltung (Menü Extras/F7).

5. Weitere Option beim DTA für Schadenzahlungen

Beim DTA für Schadenzahlungen kann man konfigurieren, welche Schadennummer (intern, VR, VN) im Verwendungszweck erscheinen soll. Jetzt steht die weitere Option **4** zur Verfügung, um die interne Schadennummer zusammen mit der Schadennummer VN im Verwendungszweck anzugeben.

6. Funktion zum gesammelten Export der IVM-Tabellen

In der Übersichtsmaske der IVM-Tabellenverwaltung gibt es jetzt eine Funktion zum gesammelten Export der IVM-Tabellen. Diese erzeugt entweder für alle oder einen ausgewählten Tabellenbereich eine Exportdatei **TAEXP.CSV** im Ordner \\VM\TRANS.

Grundsätzlich werden IVM-Tabellen auch beim Export einer einzelnen Tabelle jetzt als **CSV**-Datei gespeichert, statt wie bisher als TXT-Datei.